

Introduction to the MDM-Suite MobiVisor



Android: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

Before you can fully use Android Enterprise, you must first register with Google.

From the main screen (click on the MobiVisor icon) you can access the drop-down menu via the "Settings" tab.

There you can select "Android Enterprise".



Android: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor



Click on start and complete the following setup.

Device enrollment: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor


If you have successfully set up an Android-Account, you can now set up your tablet or mobile phone.

1. Unpackage the device and start it.
2. Connect it to the wi-fi.
3. Instead of a user-account (email), enter the shortcut *afw#mobivisor*.
4. Follow the menu and choose the option „Device owner“ – then click further.
5. Click „Enterprise-environment“
6. For the final MobiVisor-registration, create a user in MobiVisor (see following slide) and use this login-data or QR-code.

User management: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

User management is central to MobiVisor. User accounts are assigned to mobile devices. You must therefore first manage your users.

From the main screen (click on the MobiVisor icon) you can access the user overview via the "Users" tab and the "List" drop-down menu.



User management: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

In this overview you will find all user accounts (employees) of your company. Under "Edit" you can manage the users.

Benutzername	Geräte	Anzahl	Erstellt am	Rolle	Gruppen	Aktionen
admin	0	0	01.03.19 10:17	Admin	Diakonie Schönberg	Bearbeiten QR-Code Löschen
1 ds-stg-001	1	1	01.03.19 10:17		Diakonie Schönberg	Bearbeiten QR-Code Löschen
2 ds-stg-002	1	1	01.03.19 10:17		Diakonie Schönberg	Bearbeiten QR-Code Löschen
3 ds-stg-003	1	1	01.03.19 10:17		Diakonie Schönberg	Bearbeiten QR-Code Löschen
4 ds-stg-004	1	1	01.03.19 10:17		Diakonie Schönberg	Bearbeiten QR-Code Löschen
5 ds-stg-005	1	1	01.03.19 10:17		Diakonie Schönberg	Bearbeiten QR-Code Löschen

User management: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

In "Edit" you define the e-mail, the user and display name and the password of the user account. You also assign the user to a group and distribute rights (roles)

The screenshot shows the 'Benutzer bearbeiten' (Edit User) interface in the MobiVisor MDM suite. The top navigation bar includes the MobiVisor logo and menu items: Befehle, Geräte, Einstellungen, Nachrichten, Anwendungen, Richtlinien, and Benutzer. The user 'admin' is logged in, and the language is set to Deutsch.

The main form contains the following fields:

- Email:** mda-service@ds-sbg.de
- Benutzername:** ds-sbg.001
- Anzeige Name:** (empty)
- Passwort:** (empty)
- Gruppen:** A section with a search bar and a table of available groups.

Gruppentyp	Gruppenname	Benutzer in der Gruppe	Administrator
<input checked="" type="checkbox"/>	lokal	Diakonie Schöneberg	63 Gesamt 1 Administrator (en)

MUSTER

Group management: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

The screenshot shows the MobiVisor MDM Suite interface. The top navigation bar includes the MobiVisor logo and menu items: Befehle, Geräte, Einstellungen, Nachrichten, Anwendungen, Richtlinien, and Benutzer. The user is logged in as 'admin' and the language is set to 'Deutsch'. The main content area is titled 'Gruppen' and features a search bar with the text 'Suche' and a '+ Hinzufügen' button. Below this is a table with the following data:

Gruppentyp	Gruppenname	Benutzer in Gruppe	Anwendung	Verstehen Sie alles	Richtlinien	Aktionen
lokal	Diakonie Schöneberg	63 Gesamt 1 Administrator (en)	snapMDA2	Stille Installation	Diakonie Schöneberg	Bearbeiten, Löschen

©Copyright 2018 Alle Rechte vorbehalten Entwickelt von IOTIQ GmbH.


Under "Users" - "Groups" you create new groups and subgroups for your companies. Groups are used for the uniform distribution of settings and specifications such as permitted applications (apps) and policies

Management system: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

Devices 1,2,3,4 have guidelines 0 + 1


Devices 5,6,7 have guidelines 0 + 2

Guideline: Specified use (e.g. telephone use or app use)




Device management: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

Data, position, status; information, inventory and statistics



Information, inventory and statistics: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor



From the main screen (click on the MobiVisor icon) you can access the device overview via the "Devices" tab.

Information, inventory and statistics : Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

Detaillierte Statistiken

Inventar Gerätestandorte

Eingeschriebene Geräte

Timeout durch Inaktivität 90 Minute

Irgendein Benutzer

Umgebung	Benutzername	Datum eingetragen	letzte Aktivität	Modell / Marke	Aktionen
Android Enterprise	1 Dakota Schöberg	01/03/2019 13:59	08/03/2019 14:28	Samsung - SM-G390F	Verwalten
Android Enterprise	62 Dakota Schöberg	07/03/2019 10:44	07/03/2019 11:07	Samsung - SM-G390F	Verwalten
Android Enterprise	10 Dakota Schöberg	11/03/2019 15:58	07/03/2019 10:44	Samsung - SM-G390F	Verwalten
Android Enterprise	18 Dakota Schöberg	07/03/2019 11:21	07/03/2019 10:44	Samsung - SM-G390F	Verwalten
Android Enterprise	61 Dakota Schöberg	06/03/2019 14:46	06/03/2019 14:46	Samsung - SM-G390F	Verwalten
Android Enterprise	60 Dakota Schöberg	06/03/2019 14:36	06/03/2019 14:36	Samsung - SM-G390F	Verwalten
Android Enterprise	59 Dakota Schöberg	06/03/2019 14:36	06/03/2019 14:37	Samsung - SM-G390F	Verwalten
Android Enterprise	58 Dakota Schöberg	06/03/2019 14:32	06/03/2019 14:32	Samsung - SM-G390F	Verwalten

In the device overview you will find all devices with their current status. For more information about the individual devices, please click on "Manage".

Information, inventory and statistics: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

In the "Manage" menu you can, among other things, change device passwords, change users and remotely monitor the device.

The screenshot displays the MobiVisor MDM-Suite interface. On the left, the 'Gerätedetails' (Device Details) section shows information for a device with ID 'm-abg-001'. The details include: ANZEIGENAME (1), BEITRITTSDATUM (01/03/2019 11:47), DATUM REGISTRIERT (01/03/2019 13:59), LETZTE AKTIVITÄT (06/03/2019 14:28), and Gruppen (Dietmar Schmeitz). Below this, the 'LETZTER STATUS' (Last Status) section lists various device settings and their status, such as Batterieoptimierung (Ignorieren), Energiesparmodus, Google Karten, Richtlinien, Nicht erteilte Berechtigungen, Build-Flavor, Geräteverschlüsselung (aktiv), Geräte-Administratoren-Status, Heftigkeit, Mock GPS-Apps (aktiviert), Mock GPS-Apps aktiviert, GPS-Status, Bluetooth Status, Mobile Netzwerkstatus, Wi-Fi-Status, Sim_Land_iso (de), Netzbetreiber (Telekom.de), and Sim Seriennummer (8545020000151867076).

On the right, the 'Aktionen' (Actions) menu is visible, featuring a 'Schnelle Unterstützung' (Quick Support) section and 'Gemeinsame Android-Funktionen' (Common Android Functions). Under 'Verwaltungsaktionen' (Management Actions), there are buttons for: Passwort ändern, Aktualisiere Einstellungen, Benutzer wechseln, Sitzung erneuern, Den Benutzer sich abmelden lassen, Bildschirm jetzt sperren, Fehlersuche-Protokolle, Lockieren, and Sperrgerät. Below this, there are buttons for 'Anwendungs-Info-Anfragen' (Application Info Requests) and 'System-Apps Abrufen' (Retrieve System Apps). At the bottom, there is a section for 'Samsung Funktionen' (Samsung Functions) with 'Verwaltungsaktionen' (Management Actions).

A large orange watermark reading 'MUSTER' is overlaid on the center of the screenshot.

Usage specifications and policies: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

Create and manage policies:
From the main screen (click on
the MobiVisor icon) you can
access the policy overview via
the "Guidelines" tab and the
"Guidelines" drop-down menu.

The screenshot displays the MobiVisor MDM suite interface. The top navigation bar includes the MobiVisor logo, a search icon, and menu items for 'Befehle', 'Geräte', 'Einstellungen', 'Nachrichten', and 'Anwendungen'. The 'Richtlinien' (Policies) tab is selected, and a user profile 'admin' is visible in the top right corner. The main content area is titled 'Geräteverteilung' (Device Distribution) and features a large blue circle representing the distribution of 'Android Enterprise' devices. To the right, a line graph shows 'Enrollments' over time, with data points for 01.03.2019, 02.03.2019, and 07.03.2019. A dropdown menu is open, listing various policy options such as 'Zuordnung', 'Richtlinien', 'Richtlinien festlegen', 'Richtlinienseinschränkungen', 'Kriterien', 'Meine Standorte', 'Richtlinienfunktionen', 'Namen der Zugangspunkte', 'Apps zur Sicherung', 'Vordefinierte Apps', 'Auf Blacklists an', 'Firewall-Regeln', 'Benachrichtigungseinstellungen für die iOS-App', 'Passcode-Richtlinien', 'Kioskmodus', 'Einzelne Anwendungsmodus', 'Gemeinsame Gerätekonfigurationen', 'Verstöße', 'Bildschirmhintergrund', 'Web-Inhaltsfilter', 'WiFi-Konfigurationen', 'Exchange-Einstellungen', and 'Status der Erlaubniserteilung'. At the bottom, there is a section for 'Eingeschriebene Geräte' (Registered Devices) with a search bar and filters for 'Eingeschrieben', 'Aktiv', 'Nicht aktiv', and 'G2 Inaktiv'.

Usage specifications and policies: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

Create and manage guidelines:
The Guidelines menu displays all created policies, lets you edit them and create new guidelines. You can create a new guideline by clicking on "New".

Richtlinien werden verwendet, um einen Satz von Regeln zu definieren, wenn eine Gerätefunktion (mobiles Netzwerk, Kamera usw.) verwendet werden kann. Wählen Sie Gerätefunktionen und erstellte gespeicherte Kriterien aus, wenn diese Gerätefunktion eingeschränkt oder freigegeben werden soll. Wenn sie Benutzern zugewiesen werden, sind ihre Gerätefunktionen eingeschränkt, wenn der Benutzer mindestens eine der ausgewählten Kriterien erfüllt.

VERWALTEN SIE RICHTLINIEN

Name der Richtlinie	Umgebung	Eigenschaften	Kriterien	Aktionen
Dakone Schöneberg	Android	<ul style="list-style-type: none">✗ USB-Fehlersuche✗ Bildschirmaufnahme erlauben✗ Energiesparmodus erlauben✓ Apps (nicht von Play Store) erlauben✗ Mock Standort festlegen lassen✗ Entwicklermodus erlauben✓ Nur sicheres VPN erlauben✗ Werkzeugeinstellungen zurückgesetzt✗ Firmware-Wiederherstellung✗ Das Entfernen von Geräteadministratoren erlauben✗ VPN erzwingen✓ Installation erlauben✗ Dienstinstallation erlauben✓ Ein E-Mail-Konto hinzufügen lassen <p>Blacklist für ausgehende Anrufe</p> <p>Whitelist für ausgehende Anrufe</p> <p>Apps in Whitelist</p> <p>Datums- und Uhrzeitänderungen</p> <p>Face Login</p>	Immer	Klon ✓ Bearbeiten ✗ Löschen

©Copyright 2018 Alle Rechte vorbehalten Entwickelt von IOTIQ GmbH.

Create policies: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

1. Enter the title of the guideline




Geben Sie den Richtliniennamen ein

Name der Richtlinie

©Copyright 2018 Alle Rechte vorbehalten Entwickelt von IOTIQ GmbH

2. Choose from the available options (best is to click from top to bottom) and then click "next"



Wählen Sie zu beschränkende Funktionen aus

Android iOS Windows

Suche

Hardware-Funktionen

3D	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Mobiler Netzwerk (neue Geräte)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
WiFi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Create policies: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

3. Choose (if needed) criteria and then click “add”

Richtlinien werden verwendet, um einen Satz von Regeln zu definieren, wann eine Gerätefunktion (mobiles Netzwerk, Kamera usw.) verwendet werden kann. Wählen Sie Gerätefunktionen und vorab gespeicherte Kriterien aus, wenn diese Gerätefunktion eingeschränkt oder freigeschaltet werden soll. Wenn sie Benutzern zugewiesen werden, sind Ihre Gerätefunktionen eingeschränkt, wenn der Benutzer mindestens eine der ausgewählten Kriterien erfüllt.

Wählen Sie Kriterien für Ihre Einschränkung aus

100%

Wählen Sie ein Kriterium aus

Wählen	Kriterieneinschränkung	Details zur Kriterieneinschränkung
Keine Kriterien hinzugefügt		

4. In the main menu, “guidelines”, “guideline restrictions” you can define criteria for your guidelines

Richtlinienfunktionen (3G, Kamera usw.) können anhand von Kriterien eingeschränkt werden. Speichern Sie Kriterien und verwenden Sie sie in Richtlinien.

Terminzeit

Standort

SSID

Bitte wählen Sie eine Bedingung zur Einschränkung

Apply policies: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

In the main menu, “guidelines”,
“apply guidelines” you can define
the devices for which the
guidelines are effective

First, choose the user for which
the guideline should be in order.

Um Benutzern Richtlinien zuzuweisen, wählen Sie zunächst den Benutzer und dann die gewünschten Richtlinien aus. Die Geräte der Benutzer werden entsprechend den hinzugefügten Richtlinien sofort eingeschränkt.

Wählen Sie Benutzer aus

BENUTZER 63 Gesamt 26 Anzeigen

Benutzersuchen: Benutzername, Dn, Rolle, Geräteanzahl, Irgendein

Benutzergruppen: Diakonie Schönberg, Keine Gruppe

<input type="checkbox"/> Wählen Sie Alle Benutzer aus	Benutzername	Geräte	LDAP	Hergestellt in	Rolle	Gruppen	Richtlinien
<input type="checkbox"/>	admin admin	0	○	11.03.19 09:49	Admin	Diakonie Schönberg	
<input type="checkbox"/>	1 ds-sbg.001	1	○	01.03.19 10:17		Diakonie Schönberg	
<input type="checkbox"/>	2 ds-sbg.002	1	○	01.03.19 10:17		Diakonie Schönberg	
<input type="checkbox"/>	3 ds-sbg.003	1	○	01.03.19 10:17		Diakonie Schönberg	

MUSTER

Apply policies: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

Under the main menu „User“ → „Groups“ → „Actions“ → „Edit“,
you can choose guidelines for groups



Gruppentyp	Gruppename	Benutzer in der Gruppe	Anwendungen	Verstecken Sie alles	Richtlinien	Aktionen
lokal	Diakonie Schöneberg	63 Gesamt 1 Administrator (en)	snapMDA2 694004 Echte Installation		Diakonie Schöneberg	Bearbeiten Löschen

Apply policies: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

Click the "Guideline" tab in the menu that appears and click "Add" - the selected guideline will be applied to the whole group

The screenshot shows the MobiVisor MDM Suite interface. The top section displays a list of groups under the heading "Gruppen". A search bar and a "Hinzufügen" button are visible. Below this is a table with columns: Gruppentyp, Gruppenname, Benutzer in der Gruppe, Anwendungen, Verstecken Sie alles, Richtlinien, and Aktionen. The first row shows a group named "Diakonie Schöneberg" with 63 total users and 1 administrator. The "Anwendungen" column shows "snapMDA2" with "Aktivieren" and "Eigenschaft hinzufügen" buttons. The "Richtlinien" column shows "Diakonie Schöneberg" with "Bearbeiten" and "Löschen" buttons.

The bottom section shows a detailed view of a guideline for the "Diakonie Schöneberg" group. The "Name der Richtlinie" is "Diakonie Schöneberg" and the "Umgebung" is "Android". The "Eigenschaften" column lists various settings with checkboxes: "Loud-Verstärkung" (unchecked), "Bildschirmaufnahme erlauben" (unchecked), "Energiesparmodus erlauben" (unchecked), "Apps (nicht von Play Store) erlauben" (checked), "Mock-Standard festlegen lassen" (unchecked), "Entwicklermodus erlauben" (unchecked), "Nur sicheres VPN erlauben" (checked), "Werkzeinstellungen zurückgesetzt" (unchecked), "Firmware-Wiederherstellung" (unchecked), "Das Erstellen von Geräteadministratoren erlauben" (unchecked), "VPN erzwingen" (unchecked), "Installation erlauben" (checked), "Deinstallation erlauben" (unchecked), and "Ein E-Mail-Konto hinzufügen lassen" (checked). The "Kriterien" column shows "Immer". A "Hinzufügen" button is in the top right of this section.

Manage apps: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

From the main screen (click on the MobiVisor icon) you can access the app overview via the "Applications" tab and the "List" drop-down menu.



MUSTER

Manage apps: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

In the upper half you see all available apps on your system.

The screenshot displays the MobiVisor MDM Suite interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Befehle', 'Geräte', 'Einstellungen', 'Nachrichten', 'Anwendungen', 'Richtlinien', and 'Benutzer'. Below this, a message states: 'Nach der Auswahl der gewünschten App können Sie die Apps löschen oder Installations- und Deinstallationsanforderungen an Geräte senden.' The main content area is divided into two sections. The upper section, titled 'WÄHLEN SIE EINE APP', features search filters for 'App Name' and 'Umgebung'. It contains a table of available apps with columns for 'Umgebung', 'Anwendungsname', 'Verwaltungsoptionen', 'Versionscode', 'Versionsname', 'Bild', 'Anwendungstyp', and 'Aktionen'. The lower section, titled 'Geräte', shows a list of 'Eingeschriebene Geräte' with search filters for 'Irgendein' and 'Benutzer'. It includes a 'Detaillierte Suche' dropdown and a table of devices with columns for 'Wählen Sie Alle Geräte aus', 'Umgebung', 'Benutzername', 'Datum eingetragen', 'letzte Aktivität', 'Modell / Marke', and 'Aktionen'. A large orange watermark 'MUSTER' is overlaid on the center of the screenshot.

Umgebung	Anwendungsname	Verwaltungsoptionen	Versionscode	Versionsname	Bild	Anwendungstyp	Aktionen
Android	JanetMDAZ	Entfernen Sie App bei MDM-Entfernung	8040004	8.4.8.4	[App Icon]	Datensicherung	Bearbeiten, Einzelheiten, Herunterladen
Android Enterprise	Maps - Navigation	Entfernen Sie App bei MDM-Entfernung		Letzte Version	[App Icon]	App speichern	Bearbeiten, Einzelheiten

Wählen Sie Alle Geräte aus	Umgebung	Benutzername	Datum eingetragen	letzte Aktivität	Modell / Marke	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Android Enterprise	Stefan Schindler	06/03/2019 10:40	12/03/2019 17:01	Samsung - SM-G390F	Verwalten
<input type="checkbox"/>	Android Enterprise	Stefan Schindler	06/03/2019 14:36	12/03/2019 16:58	Samsung - SM-G390F	Verwalten
<input type="checkbox"/>	Android Enterprise	Stefan Schindler	06/03/2019 09:58	12/03/2019 16:45	Samsung - SM-G390F	Verwalten
<input type="checkbox"/>	Android Enterprise	Stefan Schindler	06/03/2019 10:47	12/03/2019 16:45	Samsung - SM-G390F	Verwalten

Manage apps: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

In the lower half you
can select the devices
on which the apps are
to be installed/de-
installed


The screenshot displays the MobiVisor MDM suite interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Befehle', 'Geräte', 'Einstellungen', 'Nachrichten', 'Anwendungen', 'Richtlinien', and 'Benutzer'. Below this, a message states: 'Nach der Auswahl der gewünschten App können Sie die Apps löschen oder Installations- und Deinstallationsanforderungen an Geräte senden.' The main content area is divided into two sections. The upper section, titled 'WÄHLEN SIE EINE APP', features search filters for 'App Name' and 'Umgebung'. It contains a table with columns for 'Umgebung', 'Anwendungsname', 'Verwaltungsoptionen', 'Versionscode', 'Versionsname', 'Bild', 'Anwendungstyp', and 'Aktionen'. The lower section, titled 'Geräte Gruppen', shows 'Eingeschriebene Geräte' with a 'Timeout durch Inaktivität' of 120 minutes. It includes search filters for 'Irgendein' and 'Benutzer', and a 'Detaillierte Suche' dropdown. Below this is a table with columns for 'Wählen Sie Alle Geräte aus', 'Umgebung', 'Benutzername', 'Datum eingetragen', 'letzte Aktivität', 'Modell / Marke', and 'Aktionen'. A large orange watermark 'MUSTER' is overlaid on the center of the screenshot.

Umgebung	Anwendungsname	Verwaltungsoptionen	Versionscode	Versionsname	Bild	Anwendungstyp	Aktionen
Android	JanetMDAZ	Ersternen Sie App bei MDM-Entfernung	8040004	8.4.8.4	[App Icon]	Datens-App 10.72.100	[Bearbeiten] [Einzelheiten] [Herunterladen]
Android Enterprise	Maps - Navigation und Navigation	Ersternen Sie App bei MDM-Entfernung		Letzte	[App Icon]	App speichern	[Bearbeiten] [Einzelheiten]

Wählen Sie Alle Geräte aus	Umgebung	Benutzername	Datum eingetragen	letzte Aktivität	Modell / Marke	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Android Enterprise	Stefan Schindler	06/03/2019 10:40	12/03/2019 17:01	Samsung - SM-G390F	[Verwalten]
<input type="checkbox"/>	Android Enterprise	Stefan Schindler	06/03/2019 14:36	12/03/2019 16:58	Samsung - SM-G390F	[Verwalten]
<input type="checkbox"/>	Android Enterprise	Stefan Schindler	06/03/2019 09:58	12/03/2019 16:45	Samsung - SM-G390F	[Verwalten]
<input type="checkbox"/>	Android Enterprise	Stefan Schindler	06/03/2019 10:47	12/03/2019 16:45	Samsung - SM-G390F	[Verwalten]

Manage apps: Introduction to the MDM-Suite MobiVisor

Under main menu item "Applications" "Add" you can add new apps either via an upload (APK) or directly from the App Store and distribute them to your devices.



The screenshot shows the 'MobiVisor' MDM Suite interface. The top navigation bar includes the logo and menu items: 'iO-Befehle', 'Geräte', 'Einstellungen', 'Nachrichten', 'Anwendungen', 'Richtlinien', and 'Benutzer'. The user is logged in as 'mnetis' and the language is set to 'Deutsch'. The main content area is titled 'Neue Anwendung hinzufügen' (Add New Application). It contains instructions: 'Füllen Sie die Informationen aus und laden Sie die Datei Ihrer Anwendung auf den Server hoch, oder verwenden Sie den Sucher unten, um die Informationen der gewünschten App auf dem Markt abzurufen' (Fill in the information and upload the file of your application to the server, or use the searcher below to retrieve the information of the desired app from the market). Below this are tabs for 'Android', 'Android Enterprise', 'iOS', and 'Windows'. There are radio buttons for 'Aus dem Google Play Store' (selected) and 'Aus Datei'. The 'Suche Android-Anwendungen' (Search Android Applications) section includes input fields for 'Anwendungsname', 'App-Link (*)', 'App Name (*)', and 'BINE URL (*)', and a 'Beschreibung optional' (Description optional) field. At the bottom, there are buttons for 'Behalten' (Keep), 'Löschen' (Delete), and 'Hinzufügen' (Add).

MUSTER

If you have any questions, don't hesitate to contact us -



Peterssteinweg 14, 04107 Leipzig



Tel.: +49 (0) 341 21 919 447



Email: [info @ iotiq.de](mailto:info@iotiq.de)